

V.R. デート メイクラブ  
五月俱楽部

USER'S MANUAL

## ～「五月俱楽部」からのメッセージ～

グアーナリアライ  
ようこそ！ V. R. デートスポット「五月俱楽部」へ。

人と人とのコミュニケーションは、時代を重ねるにつれ、手紙、電話やFAX、パソコン通信やTV電話と、技術の進化にともない、時間や距離の壁を打ち壊し続けてきました。

そして、西暦2023年の今、最先端の技術を駆使し、究極とも言うべきコミュニケーション手段が開発されたのです。

「V. R. デートシミュレーター」 五月俱楽部に、それはあります。

あなたは椅子に腰掛けて、静かに目を閉じるだけでいいのです。※1

それだけで、あなたは時間と空間を飛び越え、もう一つの仮想現実へと身を投じることができます。そこにはリアルにシミュレートされたあなたの街が広がっているはずです。※2 単身赴任で妻と逢うことのできないあなた。忙しくて、リゾートにも行けないあなた。現実では味わえないスリルを求め続けるあなた。そして素敵な出会いを期待している、あなたにも・・・。

五月俱楽部は現在、地域・機能限定使用期間として、サービス料金でご利用になれます。※3 なお、本システムは18歳未満の方の使用はできませんので、どうかご了承下さい。※4

※1 V. R. シミュレーターは、ヘッドギア・ゴーグルから発信する微弱な電磁パルスで脳神経の特定部位を刺激することにより、ほぼ全ての感覚（五感）を忠実に再現することができます。

※2 再現されるのは町並みだけではありません。あなたの容姿、特徴までも現実のデータから忠実に再現されます。本システムにおいては、「匿名性」はありませんので、安心してご利用になれます。

※3 現在のところ、利用地域は人望町に限ります。本格オープン時には、全国規模での利用が可能です。また、特殊機能としては、秘話モードのみ利用可能です。

※4 V. R. システムでは、再現される感覚のほとんどは、個人の神経的な記憶に依存しているため、身体的に未成熟な方のご利用を制限しています。

# 動作環境

本製品には以下の機器構成が必要です。

- ・PC-9801 VM以降  
(VM/VM2/VM4では16色ボードが必要です。  
FDドライブ2基、あるいはハードディスクドライブが必要です。)
- ・メインメモリ640k
- ・高解像度アナログディスプレイ(640×400が表示可能なもの)
- ・MS-DOS (Ver.3.3~6.2)

また、本製品は以下の機器に対応しています。

- ・マウス
- ・ハードディスク
- ・標準FM音源
- ・PC-9801-26K音源ボード
- ・86音源ボード
- ・ミュージメントサウンドボード(ASB)
- ・スピーカーボード
- ・MIDI音源ボード(GS音源)  
※MIDI音源を使用する場合、下記の機器が必要です  
インターフェイスボード - ローランド社製MPU-PC98, MPU-PC98 II  
MIDI音源 - SC-55mkII  
SC-155  
SC-88  
CM-300  
CM-500  
その他GS規格に対応している音源

上記の音源が未搭載の機器では、音楽を鳴らすことはできません。

# ゲームを始める前に

ゲームを始めるには、最初に下記のインストール作業を行なう必要があります。

## ◆フロッピーディスクでお遊びになる場合◆

本ゲームをフロッピーディスクで遊ぶためには、起動ディスクの作成が必要です。まず初期化可能なフロッピーディスクを1枚ご用意のうえ、次の手順をよく読んで作業を行なってください。なお、本ゲームにはプロジェクトの類は一切かけておりませんので、念のためゲームディスクのバックアップを取ってから作業なさることをお勧めします。

また、フロッピーで遊ぶためには、フロッピードライブ2基が必要です。1ドライブの機種をお使いの方はハードディスクにてお遊び下さい。

1. まず、ブランクディスク（初期化可能な2HDのフロッピーディスク）を1枚用意します。  
インストール後はこのディスクがゲーム起動ディスクとなります。

2. MS-DOSを起動して、起動ディスクをシステム入りでフォーマットします。

e x 1. ドライブ1にMS-DOSのシステムディスク、ドライブ2にユーザーディスク  
を入れてリセットボタンを押します。MS-DOSが起動したのを確認したら、  
次のコマンドを入力してください。

format b: /s /m /p

これで起動ディスクがフォーマットされます。

e x 2. WINDOWSやCANBEの98ランチをお使いの場合、まずメイングループの中の  
ファイルマネージャーを開きます。そこで「ディスク」ダイアログの中から、  
「フロッピーディスクのフォーマット」を選択します。ブランクディスクをセットしたドライブを  
選択し、「システムディスクにする」の項目をチェックして、実行してください。

3. フォーマットが終了後、MS-DOSのシステムディスクを取り出し、2. で作成した  
起動ディスクをドライブ1に、ゲームディスクAをドライブ2に入れてリセットボタンを  
押します。（MS-DOSを再起動させます。）  
日付や時間の入力はリターンキーを押して終了させてください。

4. MS-DOSが起動したのを確認したら、カレントドライブをドライブ2に移します。

e x. 次のコマンドを入力してください。

b:

（プロンプトが [B>] になることを確認）

5. 次のコマンドを入力して、インストール用のセットアップツールを起動します。ツールが起動  
した後は、画面の指示に従って作業を行ってください。

fdinst

6. インストールが終しましたら、起動ディスクをドライブ1に、ゲームディスクBをドライブ2  
にセットし、リセットボタンを押してください。ゲームが起動します。  
ゲーム中は画面の指示に従ってディスクを入れ替えてください。

## ◆ハードディスクにインストールする場合◆

本ソフトウェアはハードディスクに対応していますが、インストール作業などはユーザーの責任において  
行ってください。インストールによりハードディスクにいかなる被害が発生したとしても、当社では一切責  
任は負えませんのであらかじめご了承ください。

（注：インストール作業、ゲームは必ずコマンドプロンプト上で実行してください。DOSシェルや  
WINDOWS、その他のメニュー・シェルが起動しているときは、それらを終了させてから作業してください。）  
インストールに必要な容量は約6Mバイト（使用するハードディスクによって若干異なります。）、起動に  
必要な最小メモリは540キロバイト弱です。常駐プログラムが多くてメモリが確保できないなどの不具合  
が出る場合は、「起動ディスクを作成する場合」を参照下さい。

1. ハードディスク側のMS-DOSを起動します。

2. 1台目のフロッピーディスクドライブにゲームディスクAを入れて、カレントドライブをそのド  
ライブに移します。

e x. ハードディスクがAドライブ、フロッピーディスクドライブがBドライブの場合、  
BドライブにゲームディスクAを入れて、次のコマンドを入力します。

b:

（プロンプトが [B>] になることを確認）

3. 次のコマンドを入力して、セットアップツールを起動します。起動後は画面の指示に従って、作業を続けてください。

hdinst

《起動ディスクを作成する場合》

上記のコマンドの代わりに以下のコマンドを入力してください。最後に起動用のディスクを入れるよう指示が出ますので、システムフォーマット済みのブランクディスクを用意しておいてください。  
instcb

4. インストール終了後、インストールの際に指定したディレクトリに移動し、

may

と入力するとゲームが起動します。次回以降の起動も同様です。

## ◆Can-Beをお使いの場合◆

Can-Be 1 ドライブのタイプの場合、HDDの空き容量約4M+起動用ブランクディスク1枚が必要です。マシンが起動すると自動的にWINDOWSが立ち上がってしまう機種をお持ちの方も、以下同様にインストールすることができます。

1. まず、ブランクディスク（初期化可能な2HDのフロッピーディスク）を1枚用意します。  
インストール後はこのディスクがゲーム起動ディスクとなります。

2. 1. で用意したディスクをシステム入でフォーマットします。

ex. メイングループの中のファイルマネージャーを開き、「ディスク」ダイアログの中から、「Format -> Diskのフォーマット」を選択します。ブランクディスクをセットしたドライブを選択し、「システムディスクにする」の項目をチェックして、実行してください。

3. フォーマットが終わりましたら、ディスクはそのままセットしたままにしておき、98ランチ、あるいはWINDOWSを終了させます。Can-Be の場合は電源が落ちますので、電源を再投入してください。他の機種の場合はリセットボタンを押してください。

4. 起動ディスクからMS-DOSが起動しますので、日付や時間の入力はリターンキーを押して終了させてください。次に起動ディスクを取りだし、Bディスクを代わりにセットし、次のコマンドを入力します。

instcb

セットアップツールが起動しますので、画面の指示に従ってインストール先を選択し、ディスクを交換してください。

5. 2回目以降の立ち上げは、起動ディスクをセットして電源を投入する（リセットする）ことでゲームを始められます。

\*2 ドライブ構成のマシンをお持ちの方はフロッピーディスクでもお遊びいただけます。その場合は、上記の手順でフォーマットまで行なった後、「フロッピーをお使いの場合」の3. 以降の手順に従って作業してください。

## ■ DOS 復帰時の注意事項 ■

本ゲームはメニューから「ゲーム終了」を選ぶことで、DOSへ復帰することができますが、ご使用のマシン・環境によっては完全に復帰できず、動作不安定となる場合があります。

続けてなにかの作業を行なわれる場合は、念のためリセットして再度DOSを起動することをお勧めします。

# ゲームの概要

このゲームでは、あなたは理想の恋人を探すために、V. R. デートスポット「五月俱楽部」に出かけます。

「五月俱楽部」の利用時間帯は1日3回に分かれており、それぞれモーニングタイム、デイタイム、イブニングタイムと呼ばれています。

入会時に、あなたは15回分利用できるプリペイドカードを手に入れます。ぶつ続けて利用した場合5日間で使い切ってしまうわけです。

ゲームの期間はあなたが大学を卒業してから入社を迎えるまで。2/16~3/31の1カ月半の間です。

ゲーム途中、バイト代が入ることでさらに利用回数を増やすことができますので、うまくベース配分を考えて利用してください。

ゲームを進行していくと、あなたは自分の取るべき行動を選ぶ必要がでてきます。その選択次第で、あなたは女の子と出会い、そしてその女の子があなたの行動に好感を持つこともあるでしょう。ひょっとしたら、彼女は仮想世界だけでなく、現実でも逢ってくれるかもしれません。

それではがんばって、可愛い彼女を見つけてください！

# 自宅にて

自分の部屋にいるときのみ、マウスの右ボタン（またはキーボードの「O」か「ESC」）を押すと、次のメニューが出てきます。ゲームの経過を記録しておきたいときは必ずセーブしてからゲームを終了してください。

- |          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| ■セーブ     | - ゲームの経過を記録します。<br>セーブできるファイルの数は5つです。 |
| ■ロード     | - セーブしておいたデータを読み込みます。                 |
| ■メニューに戻る | - ゲームの起動画面に戻ります。                      |
| ■DOSに戻る  | - ゲームを終了します。                          |

## ※その他特殊な機能

- ・CAPSキーをONにしている間、メッセージがノーウェイトで表示されます。
- ・CTRLキーを押している間、キー待ちがなくなり、選択肢が出る地点まで一気に進めることができます。

# ユーザーサポート

製品には万全を期しておりますが、万が一ゲームが起動しない、誤動作するなどの異常が見られた場合は、当社までゲームディスクをお送り下さい。至急調査の上、明らかに当社製品に原因があることが確認された場合、無償にて修理・交換致します。速やかな原因調査・対応を行なうために必ず添付のサポート用紙に下記の点を明記してください。

- ・ご使用のマシンの機種／型番／メモリ容量
- ・周辺機器（音源／ハードディスク／CPUその他）
- ・異常が発生した状態（インストール時なのか、ゲーム中なのか、その時のメッセージやCGはどうなっているか等、できるだけ詳しく）

なお、以下のケースについては、サポート対象外、または有償交換とさせていただきます。

- ・フロッピーディスクが製品版と異なる場合。
- ・故意にプログラムや、データを改変したと思われる場合。
- ・本製品以外の点で異常があると認められた場合。
- ・当方の環境で、同様の異常が発生しなかった場合。
- ・上記の必要事項が明記されていない場合。

お客様の取り扱いのミス等でフロッピーディスクを破損してしまった場合には、有償にて交換を承ります。交換希望のディスクと共に交換手数料￥1,500を無記名小為替でお送り下さい。

V. R. デート メイクラブ  
五月俱楽部

MUSIC DRIVER "PMD" "MMD" COPYRIGHT 1995 M.KAJIHARA  
MS-DOSは米国マイクロソフト社の製品です

個人的なバックアップ以外の目的で、本ソフトウェアおよびマニュアルの一部または全部を複製することは、法律によって禁止されています。

デザイナー desire excellents 製作 デザイナー  
販売 エクセルソフ  
〒170 東京都豊島区上池袋3-1-29  
スカイハイツ上池袋1102

Let's メイクラブ!

